

RPAGE

無障礙網站網頁管理說明
英文網站定位點建置方式

START

1 頭部定位點

頁面管理 > 頁首連結設定 > 英文介面 > topnav編輯 > 開啟頭部定位點

The screenshot displays the RPAGE system administration interface. The sidebar on the left shows the navigation menu with 'Page Header Link Settings' (頁首連結設定) highlighted. The main content area shows the 'Page Header Link Settings' (頁首連結設定) for the English interface. The 'topnav1' link category is selected, and the 'Head anchor' option is set to 'Show'. The interface includes a sidebar with navigation options, a main content area with a table of link categories, and a detailed configuration modal for 'topnav1'.

1. 頁首連結設定

2. 開啟頭部定位點

Link Category Code	Validity	Operation
topnav1	<input checked="" type="radio"/> Valid <input type="radio"/> Invalid	Edit
topnav2		Edit

Added by: admin Added Date: 2021-05-20 16:45:31 Group: admin Status: Normal
Modified by: cncpartime Last modified: 2025-08-20 16:47:26

Buttons: Save, Save & Return, Save As, Cancel

2 主要內容區定位點

頁面管理 > 首頁畫面設定 > 英文介面 > 模組列表 > 加入相應定位點

RPAGE 教務處

廠商維護

資訊管理
文檔管理
模組管理
會員管理
1. 頁面管理
頁面樣式變更
頁面頭部建立
頁面底部建立
頁首連結設定
首頁畫面設定
預設頁面設定
自定頁面管理
形象頁設定
自定模組外觀
常用樣式維護
子網管理
參數設定

首頁 頁首連結設定 首頁畫面設定 2.
Save Page Layout Style Setting Modules List Close List Refresh

Current Page : The First Line

Page Head Setting 教務處首頁
Head Link Page Head

Left Column Anchor

Category Menu Module

Page Footer Setting : Default Layout footer
Page Foot

繁體 English

依需求將定位點點選加入

Powered by HeimaVista Inc.

3 底部定位點

頁面管理 > 頁面底部建立 > 英文介面 > 預設頭部語法編輯 > 加入底部語法

RPAGE 教務處

資訊管理
文檔管理
模組管理
會員管理
1. 頁面管理
頁面樣式變更
頁面頭部建立
頁面底部建立
頁首連結設定
首頁畫面設定
預設頁面設定
自定頁面管理
形象頁設定
自定模組外觀
常用樣式維護
子網管理
參數設定

新增頁面底部 刪除 刪除多語 重新整理

關鍵字

繁體 | English

Footer name

教務處首頁底部

DEFAULT

Operation

Total 2 , Current 1-2

預設底部語法加入:

2.

```
<p><a accesskey="B" href="#start-B" id="start-B" title="Bottom block">:::</a></p>
```

*Footer name : 教務處首頁底部

*Footer contents : Text HTML HTML Edit/Preview

```
<p><a accesskey="B" href="#start-B" id="start-B" title="Bottom block">:::</a></p>
```

<p style="text-align: center;">NPTU TEL : 886-8-7663800 FAX : 886-8-723-4406</p>

<p style="text-align: center;">Address : No.4-18, Minsheng Rd., Pingtung City, Pingtung County 900391, Taiwan (R.O.C.)</p>

<p style="text-align: center;">Pingshang Campus : No.51, Minsheng E. Rd., Pingtung City, Pingtung County 900392, Taiwan (R.O.C.)</p>

Comment :

Head Content Width : Full Page Align Center

Validity : Valid Invalid

Added by : admin Added Date : 2021-05-20 16:09:59 Group : admin Status : Normal

Modified by : admin Last modified : 2021-07-28 16:48:26

Save Save & Return Save As Cancel

Powered by HeimaVista Inc.

4 內頁定位點

頁面管理 > 預設頁面設定 > 英文介面 > 將前三個預設頁面 > 加入相應的定位點

4. 每個頁面設定完記得按儲存

1. 點選左側「頁面管理」

2. 點選前三個預設頁面
依次加入定位點

3. 依照頁面的布局加入定位點

中英對照

預設分類頁面
預設公告分類
預設明細頁面

Head Link
Page Head
Mobile Path Module
Category Module List
Page Footer Setting : Default Layout footer
Page Foot

左
中
右

Powered by HeimaVista Inc.